二段階認証の設定






© 2025 Intralinks, Inc. • All Rights Reserved

二段階認証の設定





STEP1

二段階認証方法は以下4つの中から お選びいただきます。

- ①「Intralinks Authenticator を使用」
- ②「Okta Verify with Push を使用」
- ③「ご希望の認証コードアプリを使用する」
- ④「コードをテキスト(SMS)で受信」 (その他の認証法をクリック後に表示)

STEP2

いずれかひとつ二段階認証を設定する

認証方法:「Intralinks Authenticator を使用」

STEP1

Intralinksのモバイルアプリを ______ダウンロードする


STEP2

アプリよりAuthenticatorを起動し、 SCAN QR CODEよりQRコードを読み取る


STEP3

以降、モバイルアプリより 認証コードが生成される





1. Log into Intralinks on a computer. 2. Go to your account profile. 3. Select Account Recovery Settings. 4. Select the Set Up button next to Use Intralinks Authenticator. 5. Tap the Scan QR Code button on this screen. 6. Scan the QR code, or enter the secret code that appears. SCAN QR CODE



認証方法:「Okta Verify with Push を使用」の設定

STEP1

ご希望の認証コードアプリをスマート フォンにダウンロードする

STEP2

認証アプリでQRコードを読み取る 以下アプリ上の画面

認証アプリより生成された 認証コードを入力し、有効化ボタン をクリックします。

ご希望の認証コードアプリを使用 ご希望の認証コードアプリを使用してこの OR


コードをスキャンするか、このシークレット キーを認証コードアプリに入力します。次の いずれかのアプリを使用する:

- Microsoft Authenticator
- Google Authenticator
- OneLogin
- Authy LastPass Authenticator



シークレットコ 54ER2D0ISD3B7PB0







認証方法:ご希望の認証コードアプリを使用する(



STEP1

シークレットコードをコピー





STEP3

生成された認証コードを認証 コード入力欄にペーストし、有 効化ボタンをクリック



認証方法:ご希望の認証コードアプリを使用する ②

「ご希望の認証コードアプリを使用する①」を設定いただいた場合は、本設定は不要でございます。

STEP1


シークレットコードをコピー

シークレットコードはパスワードを再設定 する際に必要となりますのでどこかに書き 留めて頂けますと幸いです



STEP2 以下のアドレスにアクセスをし セキュリティコードを貼り付け ます

https://gauth.apps.gbraad.nl



画面右上のAペンマークを押して頂きますと、"Add"が表示されますので、"Add"を押して頂くと、上記表示(Account name 及びSecret key)が出てきますので、Account name: に関しましては、ご自身でどのコードであるかが分かるような名称をご登録ください。

TEP3

生成された認証コードを 認証コード入力欄にペーストし、 有効化ボタンをクリック

ご希望の記	忍証コードス	アプリを	使用
する			150,713
コードをスキ キーを認証コ いずれかのア • Microsoft • Google Au • OneLogin • Authy		このシーク 入力します る:	フレット
	Authenticator		
シークレット コード:			
コード: ご利用の認証	コードアプリ コードを入力		是供され
コード: ご利用の認証	コードアプリ		是供され
コード: ご利用の認証 た6桁の認証	コードアプリ コードを入力		是供され

© 2025 Intralinks, Inc. • All Rights Reserved

認証方法:「コードをテキスト(SMSで受信)」の設定

STEP1


国コードと電話番号を記入し、次へ

STEP2

記入いただいたお電話番号のSMS に6桁の認証コードが送付される

STEP3

認証コードを入力欄に入力し、 有効化を選択する



Your Intralinks verification code is:



© 2025 Intralinks, Inc. • All Rights Reserved

7